

Verkstadssystemet Andersson Classic

Nyinstallation - Server



Innehåll

Servern	3
Förberedelser	3
Installera Pervasive (Server)	3
Skapa ODBC-koppling (server)	10
Visma-koppling	13
Klienterna	13
Peka om till databasen	13
Ändra ODBC-kopplingen på klienterna	15

Servern


Förberedelser

Verkstadsystemet Andersson jobbar mot en databas vilken för det allra mesta ligger på servern och måste således flyttas över till den nya servern. Var databasen ligger kan ni se i QwickMPS under Arkiv -> Inställningar, fliken Grundinställningar och Sökväg till datamapp. Hela den mappen är vad som utgör databasen.


Installera Pervasive (Server)

1. Programvaran, Pervasive Server, kan du ladda ner från <http://www.systemandersson.se/#!/andersson-programnedladdning/cazv>
lösenord: classic.
2. För att installera Pervasive Server, börja med att stoppa i cd-skivan alternativt packa upp den komprimerade filen till en lämplig plats.


Gå in på skivan/den uppackade mappen och dubbelklicka på "Setup". Har du Windows Server 2008, Windows Vista eller Windows 7 som operativsystem, högerklicka på "Setup" och välj "Run as Administrator" (se bild 2)




3. Ifall säkerhetsvarningen nedan kommer upp, klicka på "Run"




4. Klicka på "Next"




5. Klicka på "Yes"




6. Fyll i Licensnyckeln ni fått från System Andersson. Saknar ni nyckel, kontakta då System Andersson Support: 036-570 20 65




7. Välj "Typical" och klicka på "Next"




8. Klicka på "Next"




9. Klicka på "Install"




10. Om ni kör ett operativsystem som är 64-bitars kan nedanstående meddelande komma upp. Klicka då bara "OK"




11. Klicka på "Finish"



12. När installationen är klar kommer nedanstående ruta hoppa upp. Stäng ner den med krysset.



13. Även denna ruta kommer hoppa upp. Stäng den genom att trycka på "Cancel"



14. Nu är Pervasive Server installerad

15. Pervasive använder portarna 3351 och 1583 så dessa behöver vara öppna i en eventuell brandvägg.

Skapa ODBC-koppling (server)

1.


32-bitars

Gå in på Kontrollpanelen -> Administrationsverktyg -> Datakällor (ODBC)


64-bitars

Gå till C:\WINDOWS\Syswow64\odbcad32

2. Välj fliken System-DSN och klicka på "Lägg till..."




3. Välj "pervasive ODBC Engine Interface och klicka på "Slutför"



4. Skriv "Winmps" i "Data Source Name"

Klicka på "Options ..."


Kryssa i "Use OEM/ANSI Conversion" och klicka "OK"




Klicka på "Create..."

5. Skriv in "winmps" i "Database Name"
Klicka på "Browse ..." och sök upp din databas. Sökvägen måste vara en UNC-sökväg, ex. \\server\andersson\data\

Klicka "OK"




6. Klicka på "Test" för att testa så att kopplingen fungerar.
Klicka dig sedan ur alla rutor med "OK"



Visma-koppling

Om ni har koppling till Visma och också har flyttat på detta program måste de nya sökvägarna till Visma-bolaget och gemensamma filer skrivas in i System Andersson.

I databasen finns en fil, **QMpsCom.ini**, öppna denna genom att dubbelklicka på den.



```
QMpsCom.ini - Anteckningar
Arkiv Redigera Format Visa Hjälp
[ConnectionPath]
Path=
[Internet]
Host=
UserId=
Password=
[InternetFiles]
CustFileE=
wapFileI=
PathLiS=
ExpPath=
ImpPath=
BilagPath=
[MinecFiles]
ArtFileE=
InvFileE=
InvFileI=
InLevE=
InLevI=
UttagE=
UttagI=
StampFile=
[SPCSProg]
ADMPATH=P:\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma filer\
[SPCSCompany]
PathSPCS=C:\ovnbo1
```

ADMPATH = sökvägen till gemensamma filer, måste avslutas med ett \ för att det ska fungera.

PathSPCS = sökvägen till bolaget


Klienterna

Eftersom databasen har flyttats måste vi styra om, både programmet och odbc-kopplingen på klienterna.


Peka om till databasen

1. Gå in på lokal disk C:\Program\Winmps och dubbelklicka på filen QmpsLoc.ini. Har du ett engelskt operativsystem går du in på C:\Program Files\Winmps och

har du ett 64-bitars operativsystem går du in på C:\Program (x86)\Winmps



2. Ändra sökvägen så den pekar på Er databas. Det är viktigt att man avslutar sökvägen med ett \ -tecken



Ändra ODBC-kopplingen på klienterna

1.


32-bitars

Gå in på Kontrollpanelen -> Administrationsverktyg -> Datakällor (ODBC)

64-bitars


Gå till C:\WINDOWS\Syswow64\odbcad32

2. Välj fliken System-DSN



Markera datakällan "Winmps" (genom att klicka på den) och välj "Konfigurera..."

3. Klicka på "Options"
Dubbelkolla så att "Use OEM/ANSI Conversion" är ikryssad och klicka "OK"



Skriv in namne eller IP-nummer till den nya servern i "Adress:"
Klicka "Get DSN List"
Välj "Winmps" i listan du får i "Data Source Name"
Stäng fönsterna med "OK"

4. **Kontrollera ODBC-kopplingen genom System Andersson**
Öppna Verkstadssystemet Andersson QwickMPS
Gå in på Program -> Stämplingar
Kommer aktuella stämplingar upp är ODBC-kopplingen rätt uppsatt.